

FUGRO



GeODin 9 – Lizenzierung


Softwarelizenz

Schritt 1: Vorbereitungen

LicProtector313.dll-Registrierung & Konfiguration Proxy


Um die Softwarelizenzierung im Netzwerk nutzen zu können, muss die **LicProtector313.dll**-Datei auf allen Rechnern registriert werden, auf denen GeODin ausgeführt werden soll. Überprüfen Sie deshalb, ob die Datei LicProtector313.dll im **BIN**-Ordner Ihrer GeODin-Installation liegt; insbesondere im Falle eines kürzlichen Updates von GeODin 8 auf 9 oder beim Umstieg von der HASP HL Lizenzstecker-Lizenzierung auf eine Softwarelizenzierung. Sollte dies nicht der Fall sein, kopieren Sie die Datei in das Verzeichnis (Download der Datei unter <http://download.geodin.com/driver/softwarelicense/licprotector.zip>).

Wenn Sie eine **Proxy-Verbindung** eingerichtet haben, konfigurieren Sie diese in GeODin unter *System* → *Systemkonfiguration* → *Einstellungen* → *Nutzerspezifische Einstellungen*.




Schritt 2: Lizenzart wählen

Starten Sie GeODin und halten Sie die **Seriennummer** Ihrer Softwarelizenz bereit. Wählen Sie im sich öffnenden Fenster die Option **GeODin-Service-Lizenz aktualisieren (Empfohlen)** und klicken Sie auf <Weiter>. Sollten Sie die Aktivierung direkt nach Ausführung des Setups durchführen, können Sie diesen Schritt überspringen, da sich direkt das in [Schritt 3](#) zusehende Fenster öffnet.



Schritt 3: Aktivierungsart wählen


Wählen Sie die empfohlene Option zur Aktivierung per Internet. Sollten Sie über keine Internetverbindung verfügen, entscheiden Sie sich bitte für die telefonische Aktivierung (siehe [Schritt 7](#)) und klicken danach auf die Schaltfläche <Weiter>.



Schritt 4: Speicherort wählen


Wählen Sie einen Ordner im Netzwerk, in dem die Lizenzdatei **geodin.lic** erzeugt und gespeichert werden soll. Achten Sie dabei darauf, dass alle zukünftigen Nutzer dieser Lizenz Schreibrechte in diesem Ordner besitzen.

Hinweis: Der UNC-Pfad muss für alle Clients, die darauf zugreifen, gleich sein. Achten Sie außerdem darauf, dass die Lizenzdatei geodin.lic nicht verschoben wird, da sie sonst ungültig wird.




Schritt 5: Seriennummer eingeben

Geben Sie die Seriennummer Ihrer Lizenz ein und bestätigen Sie mit der Schaltfläche <Aktivieren>.




GeODin Lizenzverwaltung

 **GeODin Lizenzverwaltung**
Geben Sie bitte Ihre GeODin-Seriennummer ein.


Seriennummer:

zhF02-oJCA6-F766M-pVkaC-3hF9h-ew0C3




Schritt 6: Lizenzauswahl

Wählen Sie im nun folgenden Dialog eine der Lizenzen aus und bestätigen Sie mit <OK>. Wenn Sie nur eine Modulkombination zur Auswahl haben, können Sie in der GeODin-Konfigurationsdatei (GEODIN.INI) einen Eintrag zur automatischen Auswahl dieser Modulkonfiguration hinterlegen, sodass dieses Dialogfenster automatisch durchlaufen wird und die manuelle Auswahl entfällt. Informationen hierzu finden Sie in der GeODin-Hilfe unter dem Stichpunkt „AutoLicense“.




Schritt 7: Telefonische Aktivierung (optional)

Haben Sie sich für die telefonische Aktivierung entschieden, klicken Sie auf die Schaltfläche <Weiter> und wählen Sie die Lizenzdatei **geodin.lic** aus, die Ihnen vom GeODin-Support zugesandt wurde. Diese muss in einem Ordner gespeichert werden, in dem zukünftige Nutzer der Lizenz Schreibrechte besitzen. Bitte beachten Sie, dass die Lizenzdatei geodin.lic anschließend nicht mehr verschoben werden darf, da sie sonst ungültig wird.




Schritt 8: Installationscode & Aktivierungsschlüssel

Im sich öffnenden Fenster geben Sie zunächst die **Seriennummer** Ihrer Lizenz ein und bestätigen Sie mit der Schaltfläche <Aktivieren> (siehe [Schritt 5](#)). Anschließend übermitteln Sie den angezeigten **Installationscode** telefonisch an den GeODin-Support. Sie bekommen daraufhin einen **Aktivierungsschlüssel** mitgeteilt, den Sie in das entsprechende Feld eintragen. Klicken Sie anschließend auf <Aktivieren>.



GeODin Lizenzverwaltung

 **GeODin Lizenzverwaltung**

Kontaktieren Sie bitte den GeODin Support und geben Sie den unten stehenden Installationscode an. Sie bekommen daraufhin den Aktivierungsschlüssel, den Sie in das entsprechende Feld eingeben müssen.

Telefonisch aktivieren.


Installationscode:
F5A1D93A

Aktivierungsschlüssel:
GbFrk-LFUA6-PuggL-13kBY-PkFmm-360Rk

Hilfe Aktivieren Zurück

Schritt 9: Erfolgreiche Aktivierung

Wurde Ihre GeODin-Lizenz erfolgreich aktiviert, erhalten Sie eine entsprechende Bestätigungsmeldung. Anschließend wählen Sie, wie in [Schritt 6](#) beschrieben, eine der angezeigten Lizenzen aus.





Kontakt

 +49 (0)1805 436346

 support@geodin.com

 www.geodin.com